






Thunderbird

▶ 「セキュリティ例外の追加」「誰かがなりすまそうとしている可能性がある」「設定を見直してください」というエラー画面が表示される

- ・画面ごとに赤枠で囲んだボタンをクリックし、画面を閉じる



- ・アカウント名を選択して、「アカウント設定」をクリック



- ・送信 (SMTP) サーバーが「pot~ - mail.otr.pxc.jp」であることを確認し、「SMTPサーバーを編集」をクリック

アカウント設定 - [redacted]@otr.pxc.jp

既定に設定 削除

アカウント名:(N) [redacted]@otr.pxc.jp 色: [blue]

既定の差出人情報

このアカウントで使用する既定の差出人情報を設定してください。これはメッセージの差出人が誰であることを表すために使用されます。

名前:(Y) [text box]

メールアドレス:(E) [redacted]@otr.pxc.jp

返信先 (Reply-to):(S) 受信者からの返信を受け取るアドレス

組織 (Organization):(O) [text box]

署名編集:(X) HTML 形式で記述する (例: 太字、改行は
)(L)

[text box]

ファイルから署名を挿入する (テキストまたは HTML、画像ファイル)(D): [text box] 参照...(C)

メッセージに vCard を添付する(V) vCard を編集...(D)

送信ヘッダーが一致する場合はこの差出人から返信する(D): list@example.com, *@example.com

送信 (SMTP) サーバー:(U) pot [redacted] - mail.otr.pxc.jp SMTP サーバーを編集...(P)

差出人情報を管理...(M)

- ・「サーバー名」を **ssl.webmail.ne.jp** に変更し、「次へ」をクリック

送信 (SMTP) サーバー

設定

説明:(D) [text box]

サーバー名:(S) ssl.webmail.ne.jp

ポート番号:(P) 465 既定値:465

セキュリティと認証


接続の保護:(N) SSL/TLS

認証方式:(I) 通常のパスワード認証


ユーザー名:(M) pot [redacted]

OK キャンセル

- ・「サーバー設定」をクリックし、サーバー名を
エル エル
ssl.webmail.ne.jp に変更してから枠外の何も表示されて
いない場所をクリック



- ・「再起動」をクリック



以上